

GUIDE D'INSTALLATION INTERNET PAR ACCÈS COMMUTÉ

VERSION 2010-02

1800360-8555



Table des matières

In	troduction
1.	Installation du service Internet de base
	1.1 Stations Windows XP 3
	1.2 Stations Windows Vista 8
	1.3 Stations Windows 7
2.	Liste des numéros de téléphone d'accès en mode
	commuté (dial-up) sur le territoire de NorthernTel 14
3.	Configuration de boîte de courriels 19
	3.1 Configuration de Outlook Express 19
	3.2 Configuration de Outlook 2000/XP 23
	3.3 Configuration de Windows Mail 6.0 27
	3.4 Configuration de Windows Live Mail
4.	Pour nous joindre 35
5.	Renseignements importants 35

Introduction

En choisissant le service Internet de base de NorthernTel, vous avez opté pour un fournisseur fiable et à l'écoute de vos besoins. Vous offrir le meilleur service sur le marché est notre volonté et notre engagement. Nous sommes heureux de vous compter parmi notre clientèle et vous remercions de votre confiance.

Chez NorthernTel, nous mettons tout en œuvre afin que votre expérience chez nous soit simple et agréable. Ce guide d'installation vous donne donc toute l'information nécessaire afin que l'utilisation de votre service Internet de base soit conviviale.

Avant de procéder à l'installation du service, assurez-vous de lire au moins une fois le manuel. Vous y trouverez également les instructions pour configurer votre boîte de courriels.

Bonne lecture !

1 INSTALLATION DU SERVICE INTERNET DE BASE

Veuillez suivre les étapes suivantes pour configurer votre connexion Internet.

1.1 Stations Windows XP

1. Cliquez sur Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration.

Il est possible que le raccourci Connexions réseau soit disponible, alors choisissez-le si cette option vous est offerte et allez directement à l'étape 3.



2. Si vous avez plus de 9 icônes, passez à la prochaine étape.

Sinon, cliquez sur Basculer vers l'affichage classique dans le menu de gauche.



3. Double-cliquez sur **Connexions réseau**.



Comptes d'utilisateurs



Java Plug-in 1.4.0_01



Contrôleurs de jeu



Mises à jour Options automatiques d'accessibilité

4. Dans le menu de gauche, cliquez sur Créer une nouvelle connexion.



5. Cliquez sur Suivant.



6. Sélectionnez Établir une connexion à Internet puis cliquez sur Suivant.



7. Sélectionnez Configurer ma connexion manuellement puis cliquez sur Suivant.



8. Sélectionnez **Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance** puis cliquez sur **Suivant**.



9. Dans cette fenêtre :

- Inscrivez le nom que vous voulez donner à votre connexion. Exemple : NorthernTel
- Cliquez sur **Suivant**.



10. Dans cette fenêtre :

- Inscrivez le numéro de connexion au réseau local de votre ville.
- Pour vous aider à trouver votre numéro de connexion au réseau local, consulter la liste à la section 2.

Il est très important d'inscrire les 10 chiffres du numéro de connexion. • Cliquez sur Suivant.



11. Dans cette fenêtre :

- Inscrivez votre nom d'utilisateur. Exemple : t1xxxx99@ntl.sympatico.ca ou b1xxxx99@ntl.sympatico.ca
- Inscrivez une première fois votre mot de passe.
- Inscrivez une deuxième fois votre mot de passe comme confirmation. *Faire attention aux majuscules.*
- Laissez les 2 options du bas cochées.
- Cliquez sur **Suivant**.

sistant Nouvelle con	nexion
Information de com Vous aurez besoin votre compte Inter	pte Internet d'un nom de compte et d'un mot de passe pour vous inscrire à net.
Entrez un nom de com informations et conserv existant et votre mot de	te de fournisseur de services Internet et un mot de passe, notez ces ez-les dans un endroit sûr. (Si vous avez oublé volre nom de comple ; passe, contactez votre fournisseur de services Internet.)
Nom d'utilisateur :	11xxxx99@ntl.sympatico.ca
Mot de passe :	•••••
Confirmer le mot de	
Utiliser ce nom de Internet à partir d	s compte et ce mot de passe lorsque tout utilisateur se connecte à e cet ordinateur :
🔽 Établir cette conr	exion Internet en tant que connexion par défaut
	< Précédent Suivant≻ Annuler

12. Finalement :

- Cochez l'option du bas « Ajouter un raccourci vers cette connexion sur mon Bureau »
- Cliquez sur Terminer.



1.2 Stations Windows Vista

1. Dans **Démarrer** (représenté par l'icône Windows de Microsoft) cliquez sur **Panneau de configuration**.



2. Double-cliquez sur **Centre réseau et partage**.



3. Dans le menu de gauche, cliquez sur **Configurer une connexion ou un réseau**.



4. Cliquez sur **Configurer une connexion par modem à accès à distance – Connexion par connexion d'accès à distance à Internet** puis cliquez sur **Suivant**.



- 5. Dans cette fenêtre :
- Inscrivez le Numéro de téléphone d'accès à distance de votre ville. Pour vous aider à trouver votre numéro de connexion au réseau local, consulter la liste à la section 2. <u>Il est très important d'inscrire les 10 chiffres du numéro de connexion</u>.
- Inscrivez votre Nom d'utilisateur. Exemple : t1xxxx99 ou b1xxxx99
- Inscrivez votre Mot de passe. Faire attention aux majuscules.
- Inscrivez le nom que vous voulez donner à votre connexion. Exemple : NorthernTel
- Cliquez sur Créer.



1.3 Stations Windows 7

1- Cliquez sur le bouton Démarrer (bille bleue) pour faire apparaître le menu **Démarrer**. Cliquez ensuite sur **Panneau de configuration**.



2- Dans le **Panneau de configuration**, dans la barre de navigation en haut, cliquez sur la flèche qui pointe vers le bas pour obtenir le menu d'option et choisir **Réseau et Internet.**



3- En-dessous de Centre de Réseau et partage, cliquez sur Afficher l'état et la gestion du réseau.



4- Dans Centre Réseau et partage, dans la partie en bas à droite, il y a le titre « Modifier vos paramètres réseau ». Cliquez sur Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau.



5- Un assistant vous aide à configurer une connexion ou un réseau.

Dans la fenêtre « Choisir une option de connexion », cliquez sur **Se connecter** à **Internet** et cliquez sur **Suivant**.



Dans la fenêtre « Comment voulez-vous vous connecter ? », cliquez sur **Accès** à distance.

omme	ent voulez-vous vous connecter ?
uu.	Sans fil Se connecter en utilisant un routeur sans fil ou un réseau sans fil.
ð	Haut <u>d</u> ébit (PPPoE) Se connecter par ADSL ou par câble avec un nom d'utilisateur et un mot de passe
4	Accès à distance Se connecter en utilisant un modern d'accès à distance ou une ligne RNIS.

7- Vous devez entrer les informations fournies par le service à la clientèle comme le **Numéro de téléphone d'accès à distance**, votre **Nom d'utilisateur** ainsi que votre **Mot de passe**.

- Cochez l'option Mémoriser ce mot de passe.
- Cliquez sur Connecter.

Numéro de téléphone d'accès à distance :	[Numéro de téléphone donné par votre fou	
	Règles de numérotation	
Nom <u>d</u> 'utilisateur :	[Nom attribué par votre fournisseur de sen	
<u>M</u> ot de passe :	[Mot de passe attribué par votre fournisse.	
	Afficher les caractères	
	Mémo <u>r</u> iser ce mot de passe	
Nom de la c <u>o</u> nnexion :	Connexion d'accès à distance	
🛞 🔲 Autoriser d'autres personi	nes à utiliser cette connexion	
Cette option permet à tou connexion.	ite personne disposant d'un accès à cet ordinate	ur d'utiliser cette
Je n'ai pas de fournisseur de servi	ces Internet	

Une fois ces données entrées, votre service Internet sera fonctionnel.

2 LISTE DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'ACCÈS EN MODE COMMUTÉ (DIAL-UP) SUR LE TERRITOIRE DE NORTHERNTEL

Ville	Téléphone
Cobalt	647-9600
Earlton	647-9600
Haileybury	647-9600
Latchford	647-9600
New Liskeard	647-9600
Connaught	360-5700
Kamiskotia	360-5700
South Porcupine	360-5700
Timmins	360-5700
Elk Lake	678-2341
Englehart	544-8700
Fauquier	339-2380
Harty	337-5500
Kapuskasing	337-5500
Moonbeam	337-5500
Val Rita	337-5500
Hearst	372-6300
Holtyre	236-4381
Ramore	236-4381
Iroquois Falls	232-5171
Porquis	232-5182
Val Gagné	232-4024
	232-4046
	232-4003
	(pour les résidants du
	numéro d'échange 258)
	258-7111
Kirkland Lake	567-8100
Swastika	567-8100
Larder Lake	643-2131
Matachewan	565-2331
Matheson	273-3051
Mattice	364-2263
Opasatika	369-2200
Smooth Rock Falls	338-2490
Virginiatown	634-2131
	634-2925

3 CONFIGURATION DE BOÎTE DE COURRIELS

Dans cette section du guide nous vous démontrons les différentes étapes pour configurer votre boîte de courriels.

3.1 Configuration de Outlook Express

Voici comment configurer votre boîte de courriels afin que vous puissiez utiliser votre nouvelle adresse de courriel.

1. Cliquez sur Démarrer > Programmes > Outlook Express.



2. Cliquez sur Outils > Comptes...



3. Cliquez sur l'onglet **Courrier** > sur **Ajouter** > **Courrier**...

nptes Internet			<u>? ×</u>	1
Tout Courrier	News Service d'ar	nuaire	Ajouter ►	Courrier
Compte	Туре	Connexion	Supprimer	News Service d'annuaire
			Eropriétés	
			Par défaut	
			İmporter	
			Exporter	
			Définir l'ordre	
			Fermer	

4. Inscrivez votre nom au complet. Ce nom se retrouvera dans l'en-tête de vos courriels envoyés. Cliquez sur **Suivant**.

	1
	Ĩ,
ier électronique, votre nom apparaît dans le champ De du votre nom tel que vous voulez qu'il apparaisse.	
Votre nom	
Par exemple : Rosalie Mignon	
< Précédent Suivant > du	onuler
	ier électronique, votre nom apparaît dans le champ De du votre nom tel que vous voulez qu'il apparaisse. Votre nom Par exemple : Rosalie Mignon < <u>Brécédent</u> <u>Suivant</u> A

5. Inscrivez votre adresse de messagerie. L'adresse qui vous a été fournie par le service à la clientèle. Cliquez sur **Suivant**.

istant Connexion Internel	Contraction of the local division of the loc	
Adresse de messagerie Ir	lenet	K
Votre adresse de message envoyer des messages.	arie est calle que vos correspondants utilisant pour vous	
Adr <u>e</u> sse de messagerie :	your_email@ntl.sympatico.ca	1
	Par exemple : personne@microsoft.com	

- 6. Dans cette fenêtre :
- Sélectionnez **POP3**.
- Inscrivez le serveur de messagerie pour courrier entrant : **pop1.ntl.sympatico.ca**
- Inscrivez le serveur de messagerie pour courrier sortant : smtp1.ntl.sympatico.ca
- Cliquez sur **Suivant**.

	ene elecatorique	
Mon serveur de messagerie pou	ar couaries entrant est un serveur POF3	
Serveur de messagerie pour cou	unier entrant (POP3, IMAP ou HTTP) :	
pop1.ntl sympatico.ca		
	serveur utilisé pour l'envoi de vos courriers	sortants,
Un serveur SMTP est le type de		
Un serveur SMTP est le type de Serveur de messagerie pour cou	unier sortant (SMTP) :	
Un serveur SMTP est le type de Serveur de messagerie pour cou smtp1.ntl.sympatico.ca	unier sortant (SMTP) :	
Un serveur SMTP est le type de Serveur de messagerie pour cou smtp1.ntl.sympatico.ca	unier soltant (SMTP) :	
Un serveur SMTP est le type de Serveur de messagerie pour con [smtp1.ntl.sympatico.ca	unier sontant (SMTP) :	

7. Dans cette fenêtre :

- Inscrivez votre nom d'utilisateur (Nom de compte). Exemple : t1xxxx99 ou b1xxxx99
- Inscrivez votre mot de passe.
- Vous pouvez cocher l'option Mémoriser le mot de passe.
- Cliquez sur **Suivant**.

Entrez le nom et le mo vous a donné.	t de passe du compte que votre fournisseur de services Internet
<u>N</u> om du compte :	11 2000/99
<u>M</u> ot de passe :	sexes
Si votre fournisseur de pour accéder à votre r l'authentification par m	e services Internet vous demande d'utiliser le mot de passe sécuris compte, sélectionnez la case à cocher « Se connecter avec lot de passe sécurisé ».
raddinorication parm	

8. Cliquez sur Terminer.

Votre compte de courriels est maintenant configuré.

istant Connexion Internet	and the second	
Félicitations		ž
Vous avez entré toutes les informati	ons requises pour installer votre com	pte.
Pour enregistrer ces paramètres, clic	quez sur Terminer.	
		120.00

3.2 Configuration de Outlook 2000/XP

Voici comment configurer votre boîte de courriels afin que vous puissiez utiliser votre nouvelle adresse de courriel.



1. Dans Outlook 2000/XP, cliquez sur Outils > Services...

2. Cliquez sur Ajouter...

Services	? ×
Services Remise Adressage	
Les services d'information suivants ne sont pas installés dans ce profil :	
Carnet d'adresses Outlook Carnet d'adresses personnel Serveur Microsoft Exchange	
Ajguter Supprimer Propriétés Copier À propos de	
OK Annuler Appliquer	Aide

3. Sélectionnez Messagerie Internet, puis cliquez sur OK.

Ajouter un service au profil	×
Services d'information disponibles :	
Annuaire LDAP Microsoft Carnet d'adresses Outlook Carnet d'adresses personnel	Disquette <u>f</u> ournie
Dossiers personnels Messagerie Internet	Supprimer
Microsoft Mail Prise en charge MS Outlook pour Lotus cc :Mail	À propos de
OK Annuler A	ide

- 4. Dans l'onglet **Général** :
- Inscrivez le nom de compte de messagerie.
- Inscrivez votre nom au complet. Ce nom se retrouvera dans l'en-tête de vos courriels envoyés.
- Inscrivez votre adresse de messagerie. L'adresse qui vous a été fournie par le service à la clientèle.

néral Serveurs	Connexion Avancé	
Compte de messa	igerie	
Entrez Par ex Micros	le nom que vous voulez donner à ces serveurs. emple : « Travail » ou « Serveur de messagerie oft ».	
Mon courtier		
nformations utilis:	aleur	
Nom:	Votre nom	
<u>O</u> rganisation :		
Adresse de messagerie :	your_emai@ntl.sympatico.ca	
Agresse de		
reponse :		

5. Cliquez sur l'onglet **Serveurs** :

- Inscrivez le serveur de courrier entrant : **pop1.ntl.sympatico.ca**
- Inscrivez le serveur de courrier sortant : **smtp1.ntl.sympatico.ca**
- Inscrivez votre nom d'utilisateur (Nom de compte). Exemple : t1xxxx99 ou b1xxxx99
- Inscrivez votre mot de passe.
- Vous pouvez cocher l'option Mémoriser le mot de passe.

roprietes du compte d	e messagene	-
eneral [Serveurs] Connex	ion Avance	
informations sur le serveur		
		
Courner entrant (POP3)	pop I.ntLsympatico.ca	
Courrier sortant (SMTP):	smtp1.ntLsympatico.ca	
Serveur de messagerie pou	r courrier entrant	
Nom du compte :	t1xxxx99	
Mot de passe :		
	F Mémoriser le mol de passe	
Connexion utilisant l'a	uthentification par mot de passe s	écurisé
Serveur de messagerie pou	r courrier sortant	
Mon serveur requiert	une authentification	es
		3.0

- 6. Cliquez sur l'onglet Avancé :
- Confirmez que le port du courrier sortant est : 25
- Confirmez que le port du courrier entrant est : 110
- Ne cochez pas l'option Conserver un copie des messages sur le serveur.

Propriétés de Mon courrier	?
Général Serveurs Connexion Avancé	
Numéros de ports des serveurs	
Counier sortant (SMTP): 25	
Ce serveur nécessite une connegion sécurisée (SSL)	
Courrier entrant (PDP3) : 110	
Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL)	
Délais d'expiration du serveur	
Court -J Long 1 minute	
Envoi	
Remite	
Conserver une copie des messages sur le serveur	
Supprimer du serveur erreis 5 - izuits)	
OK Annuler Ap	pliquer

- Cliquez sur **OK**.

Votre compte de courriels est maintenant configuré.

3.3 Configuration de Windows Mail 6.0

1. Dans **Démarrer** (représenté par l'icône Windows de Microsoft), cliquez sur **Courrier électronique Windows Mail**.

Internet Explorer	Documents
Courrier électronique Windows Mail	Images
Windows Media Center	Musique Jeux
D Lecteur Windows Media	Rechercher
Galerie de photos Windows	Documents récents
Téléchargement de Windows Live Messenger	Ordinateur
Windows DVD Maker	Réseau
Espace de collaboration Windows	Connexion
Y Paint	Panneau de configuration
	Programmes par défaut
Tous les programmes	Aide et support
Paul and an	0 0 0

2. Dans Windows Mail, cliquez sur **Outils > Comptes**...

] Boite de réception - Windows N	dell .			
Crierun nessar - C	Envoyer et recevoir		Sectored States	- 5 - 11
Dessien locaux	Synchroniser tout			Recu .
Bolta de réception Bolta d'envoi Éléments envoyés Eléments supprimés d'Brouillons	Contacts Windows Ctri Ajouter l'expéditeur aux Contacts Calendrier Windows Ctr	+ Maj+ C I+ Maj+ L	Vindows Mail	12/16/06 10.56 A
Courrier indésirable	Règles de message			
	Comptex			
	Options du courrier indésirable Options			
	4	-		
	De : Microsoft Windows Mail Team <meor Objet : Welcome to Windows Mail</meor 	@microso	nt.com≻ A: New Windows Mail Use	r «maoe@micro
	Piece Welcom	e do not rep ve to	iy to this message	E
	Wir Yaur person	Idov	ws∗ Mail	
	Overview			
Configure vos comptes.				

3. Cliquez sur Ajouter...

mptes Internet	
onfigurez de nouveaux comptes de messagerie ou abonne liscussion en cliquant sur Ajouter. Pour effectuer des modif upprimer un compte ou un abonnement, sélectionnez-le d	ments à des groupes de ications, exporter ou 'abord.
	Ajouter
	Supprimer
	Propriétés
	Par dé <u>f</u> aut
	Importer
	Exporter
	Definir Fordre
	Fermer

4. Sélectionnez **Compte de messagerie** et ensuite cliquez sur **Suivant**.

)	Ē
Sélectionner le type de compte	
Quel type de compte voulez-vous ajouter ? Compte de messagerie Compte de groupe de discussion Service d'ennuaire Quelles informations sont nécessaires pour configurer mon compte ?	
	Suivant Annuler

- 5. Dans cette fenêtre :
- Inscrivez votre nom au complet. Ce nom se retrouvera dans l'en-tête de vos courriels envoyés.
- Cliquez sur Suivant.

)		
Votre nom		
Lors de l'envoi d'un mess Entrez votre nom tel que v	ige électronique, votre nom apparaît dans le champ De du message son ous voulez qu'il apparaisse.	tant.
<u>N</u> om complet:	Votre nom	
	Par exemple : Marie Dubois	
Où trouver des informatio	ns sur mon compte de messagerie (
	Suivant	Annuler

- 6. Dans cette fenêtre :
- Inscrivez votre adresse de messagerie électronique. L'adresse qui vous a été fournie par le service à la clientèle.
- Cliquez sur **Suivant**.

0		
Adresse de messagerie Internet	t	
Votre adresse de messagerie est d des messages.	elle que vos correspondants utilisent pour vous envoyer	
<u>A</u> dresse de messagerie :	your_email@ntl.sympatico.ca	
	Par exemple : personne@microsoft.com	
Dù trouver des informations sur n	non compte de massagerie ?	
		Annuler

7. Dans cette fenêtre :

- Sélectionnez le type de serveur de messagerie pour courrier entrant POP3.
- Inscrivez le serveur de courrier entrant : **pop1.ntl.sympatico.ca**
- Inscrivez le serveur de courrier sortant : smtp1.ntl.sympatico.ca
- Cliquez sur **Suivant**.

nfigurer les serveurs de messagerie	
Iype de serveur de messagerie pour courrier entrant :	
POP3 -	
Serveur de messagerie pour courrier entrant (POP3 ou IMAP) :	
noni ni sumatico ca	-
Nom du serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) :	
Nom du sergeur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) : smtp1.ntl.sympatico.ca	
Nom du sergeur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) : smtp1.ntl.sympatico.ca	
Nom du sergeur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) : smtp1.ntl.sympatico.ca Le serveur sortant requiert une authentification. Où trouver des informations sur mon serveur de messagerie ?	
Nom du sergeur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) : smtp1.ntl.sympatico.ca Le servgur sortant requiert une authentification. Qù trouver des informations sur mon serveur de messagerie ?	

- 8. Dans cette fenêtre :
- Inscrivez votre nom d'utilisateur (Nom de compte). Exemple : t1xxxx99 ou b1xxxx99.
- Inscrivez votre mot de passe.
- Cliquez sur Suivant.

Connexion à la messagerie Inte	rnet	
Entrez le nom et le mot de passe d	u compte que votre fournisseur de services Internet vous a c	ionnés.
Nom d'utilisateur de messagerie :	b1xxxx99	
		_
<u>M</u> ot de passe :	••••••• Mémoriser le mot de passe	
	Suivant	Annuk

9. Cliquez sur **Terminer**.

)	
Félicitations	
Vous avez entré toutes les informations requises pour installer votre compte.	
Pour enregistrer ces paramètres et télécharger votre courrier électronique, cliquez sur T	lerminer.
Ne pas télécharger mon courrier électronique maintenant	
	erminer Annuler

10. Cliquez sur **Fermer**. Votre compte de courriels est maintenant configuré.

nfigurez de nouveaux comptes de messagerie ou abonnements à des rcussion en cliquant sur Ajouter. Pour effectuer des modifications, exp oprimer un compte ou un abonnement, sélectionnez-le d'abord.	groupes de orter ou
Courrier	Ajouter
votre_adresse@rtLsynpatico.ca	Supprimer
	Propriétés
	Par défaut
	Imparter
	Exporter
	Définir l'ordre

3.4 Configuration de Windows Live Mail

Windows Live Mail doit être téléchargé et n'est compris avec aucune version de Microsoft Windows.

Dans le panneau principal, cliquez sur **Ajouter un compte de messagerie** dans la partie gauche de l'écran.

1.	B. 0.	Se connector
Automa	tion an court.	Travall en ligne 🚱
	Automa	Automations on more 🗿

- 1. Inscrivez votre **Adresse de messagerie**. L'adresse qui vous a été fournie par le service à la clientèle.
 - Inscrivez votre **Mot de passe**, entrez le mot de passe que vous avez choisi ou celui qui vous a été fourni. Vous pouvez cocher l'option **Mémoriser le mot de passe**.
 - Inscrivez votre nom dans « Nom d'affichage ».
 - Cochez l'option **Configurer manuellement les paramètres de ce compte de messagerie**.
 - Cliquez sur Suivant.



- 2. Inscrivez le serveur de courrier entrant : pop1.ntl.sympatico.ca
 - Assurez-vous que le numéro de port pour le serveur POP3 est à 110.
 - Dans le champ Identifiant de connexion, inscrire votre nom d'utilisateur.
 - Inscrivez le serveur de courrier sortant : smtp1.ntl.sympatico.ca
 - Assurez-vous que le numéro de port pour le serveur sortant est à 25.
 - Cliquez sur Suivant.



Votre compte de courriels est maintenant configuré.



3. Retour au panneau principal. Dans la colonne de gauche apparaît le nom du compte de courriel qui a été créé et qui est prêt à être utilisé.

🔄 Bolte de réception - Windows	Live Mail		(C) (D)	1.30
Neuvena • Preparativ	Répondes à biour Transform	1	1 · B · O · Se connect	**
Filtres Courser can be	Rectauster un men 🖉			
Courrier non la des contacts Flux RSS non las	Cet attichage ne comporte aucun élément.		Aucun message n'est sélectionne.	
Thaympatico (test) Inha de riception Boultens Diament annyes Course indisable Messages supprinds Outbox Ajouter un compte de messag	Over Recherchen	*		
@ Courier	Propriétés	_		
Contacts				
E Plux RSS				
Groupes de discussion				
O message(s), Q /yon Ar(s)			Automation en cours 🛺 Traval en Tigre	0

4 POUR NOUS JOINDRE

Ce guide ne peut répondre à l'une de vos questions ?

Pour une assistance technique 24 heures par jour, 7 jours par semaine, communiquez au 1 800 360-8555 ou consultez la section **Soutien technique** de notre site Internet :

Résidence – northerntel.ca/francais/alamaison/default_techsupport.htm Affaires – northerntel.ca/business

5 RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Nom de domaine de votre service :

ntl.sympatico.ca

Serveur de courrier sortant (SMTP) :

smtp1.ntl.sympatico.ca

Serveur de courrier entrant (POP3) :

pop1.ntl.sympatico.ca

Nom d'utilisateur :

(Nom de compte)

Mot de passe :

Courriel:

(adresse de messagerie)

Notes





NorthernTe/

2010-02